



# PDF-Mailer

## PDF-Mailer



Der Vorteil dieses Zusatzmoduls besteht darin, dass die PDF-Ausgabedateien mit dem individuellen Logo und den vom Reisebüro gewünschten Einstellungen verschickt werden können. Hierzu wird eine spezielle Datei in Jack integriert, über die die PDF-Dateien direkt von Jack aus erzeugt werden können. Das Installieren bzw. Einrichten eines PDF-Druckertreibers entfällt.

Wurde der PDF-Mailer von Bewotec freigeschaltet, lässt sich für jede beliebige Ausgabedatei auf der rechten Fensterseite das Feld <PDF-Datei> aktivieren. Damit erhält man die Felder <Verwendung> und <Datei mit Mail-Textbaustein> (statt der Standardfelder zur Schachtansteuerung von Druckern).



Unter <Verwendung> wählt man aus, was mit der erzeugten PDF-Datei gemacht werden soll. Wählt man als Verwendung einen Mail-Punkt aus, gibt man im Eingabefeld die Datei an, die den Textbaustein für die zu erzeugende Mail enthält.

Als Verwendung kann man folgendes auswählen:

- <Datei speichern> Die PDF-Datei kann über einen <Datei – Speichern>-Dialog gesichert werden. Dabei öffnet sich zuvor ein Fenster, in dem Sie den Pfad wählen können.
- <Datei speichern (autom.)> Die PDF-Datei kann über einen <Datei – Speichern>-Dialog gesichert werden. Dabei wird die Datei automatisch gespeichert.
- <Datei öffnen> Der Acrobat-Reader wird mit dem Ausdruck geöffnet
- <Mail an akt. Kunden> Die PDF-Datei wird als Anhang an eine Email verschickt, die aus dem dazugehörigen Textbaustein generiert wird. Vorher wird ein Fenster zum Eingeben der Mail geöffnet.
- <Mail an akt. Kunden (autom.)> Wie <Mail an akt. Kunden>, nur wird kein Fenster beim Versenden geöffnet, sondern die Mail geht automatisch an den Kunden.
- <Mail> Wie <Mail an akt. Kunden>, nur wird der aktuelle Kunde nicht berücksichtigt.

### Mail-Textbaustein-Datei

Datei mit Mail-Textbaustein

Will man die PDF-Datei als Mail verschicken, muss man eine Mail-Textbaustein-Datei angeben. Die Datei muss im TB-Verzeichnis von Jack stehen und folgenden Aufbau haben:

[Header]

<Hier wird der Betreff der Mail eingetragen>

[Text]

<Hier wird der eigentliche Mailtext eingetragen, er kann über beliebig viele Zeilen gehen>

Die Datei muss entweder die Endung <.TXT> oder eine der jeweiligen Sprache entsprechende Endung haben (z. B. <.eng> für englisch). Welche Sprachdatei verwendet wird, ergibt sich aus der Reisebürosprache bei der Jack Installation.

Eine Besonderheit der Mail-Textbaustein-Datei besteht darin, dass Platzhalter verwendet werden können.



So kann man z. B. statt „Sehr geehrte Damen und Herren“ „%Client.Salutation%“ schreiben. Dann wird die Briefanrede aus dem aktuellen Kunden beim Erzeugen der Mail an diese Stelle eingesetzt. Platzhalter können sowohl im Header als auch im Text verwendet werden.

Platzhalter	Bedeutung
%client.salutation%	Briefanrede
%client.firstname%	Vorname von Kunde
%client.name%	Name von Kunde
%client.title%	Titel von Kunde
%client.street%	Straße von Kunde
%client.country%	Land von Kunde
%client.postcode%	Postleitzahl von Kunde
%client.town%	Ortsname von Kunde
%client.postofficebox%	Postfach vom Kunden
%client.number%	Kundennummer
%client.additional%	Sonstiger Text vom Kunden
%booking.number%	Buchungsnummer
%booking.date%	Buchungsdatum
%booking.startdate%	Reisestartdatum
%booking.enddate%	Reiseendedatum
%booking.shortdescript%	Kurzbeschreibung der Reise
%booking.groupname%	Reiseprofil
%booking.traveltype%	Reiseart
%booking.destination%	Zielgebiet
%booking.transportation%	Beförderungsart
%employee.name%	Mitarbeitername
%employee.sign%	Mitarbeiterkürzel
%agency.name%	Reisebüroname
%agency.name2%	Reisebüroname2
%agency.street%	Straße von Reisebüro
%agency.country%	Land von Reisebüro
%agency.postcode%	Postleitzahl von Reisebüro
%agency.city%	Ortsname von Reisebüro
%agency.fon%	Telefonnummer von Reisebüro
%agency.fax%	Fax-Nummer von Reisebüro
%agency.email%	Email-Adresse von Reisebüro



Beispiel einer Mail-Textbaustein-Datei:

[Header]

Ihre Buchung %booking.number% vom %booking.date%

[Text]

%client.salutation%

Anbei erhalten Sie die Rechnung für Ihre Reise "%booking.shortdescript%" vom %booking.startdate% bis %booking.enddate%.  
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an %employee.name%.

Mit freundlichen Grüßen,  
%agency.name%

### **Hintergrundbitmap / Briefpapier**

In den Anwendungsgrundlagen gibt es unter <Druck – Parameter – Einstellungen> einen Eintrag <PDF-Briefpapier>. Hier kann man die Grafikdatei (z. B. <.jpg> oder <.bmp>) auswählen, die beim Erzeugen der PDF-Datei auf jeder Seite als Hintergrund verwendet werden soll.

### **Ausführen eines PDF-Drucks**

Wird beim Druck z. B. einer Rechnung eine Ausgabedatei mit PDF-Datei als Ziel ausgewählt, werden folgende Schritte ausgeführt:

1. Eine temporäre PDF-Datei wird im Unterverzeichnis <EI> von Jack erzeugt.
2. Wurde als Verwendung <Mail...> ausgewählt, wird anschließend die zugewiesene Mail-Textbaustein-Datei gelesen und alle Platzhalter mit den Informationen aus der Jack Kunden- und Vorgangsverwaltung ersetzt. Es öffnet sich ein Fenster mit dem generierten Inhalt (außer bei autom.).
3. Wählt der Anwender darin <Senden>, wird die Mail versendet.